

# KKT Module user guide

2022/05/17

# Contents

- 安裝環境
- 拿取數據


## 安裝環境(1/3)

- 安裝python：請使用 **python 3.8.9 x64** 版本
  - 安裝檔路徑：KKT\_Module\_Example\說明\python-3.8.9-amd64.exe
- 安裝pycharm：
  - 安裝檔路徑：KKT\_Module\_Example\說明\pycharm-community-2021.1.1.exe




## 安裝環境(2/3)

- 使用pycharm創建環境
  - 安裝完 pycharm 後選擇開啟專案 (KKT\_Module\_Example), 開啟專案時的設定可先用預設, 進入後會再設定
  - 選擇完專案後點選左上角 File -> setting -> Project -> python Interpreter -> python Interpreter列表 -> show all -> 點擊加號新增一個編譯環境 -> 創建新virtual environment -> 選擇 python 版本(3.8)
- 提醒：建議每個專案建立各別的編譯環境, 且建議先建立乾淨的環境後再安裝所需套件, 以確保不會有環境不同以及模組版本衝突的問題



## 安裝環境(3/3)


- 使用 pycharm 創建環境
  - 檢查Terminal頁籤的Command Prompt, 若無可於右圖中紅框向下箭頭處點擊,
  - 查看命令前方是否為設定之環境(可能需要關掉重開Command Prompt才會更新)
  - **requirements.txt**文件編輯: torch相關的三個套件無法直接安裝, 先將這三行刪除後再安裝, 因之後從專案中導出的**requirements.txt**都會有這三個, 故之後此處皆須注意
  - 使用**requirements.txt** 安裝套件: 於Command Prompt中下指令安裝套件, 指令: `pip install -r requirements.txt`
  - 環境安裝完成



```
threadpoolctl==3.0.0
tifffile==2022.4.8
torch==1.7.1+cpu
torchaudio==0.7.2
torchvision==0.8.2+cpu
typing-extensions==3.10.0.2
urllib3==1.26.7
websocket-client==1.2.1
wincertstore==0.2
```

## 拿取數據(1/6)

- 連接電路板後執行範例 NoGuiGetData.py
- 於專案中開啟NoGuiGetData.py，點擊運行後執行



## 拿取數據(2/6)

- 程式流程
  - 連接裝置 - connect()
  - 設定Parameter – startSetting()
  - 獲取手勢編號：startLoop()

```
def main():  
    kgl.setLib()  
  
    kgl.ksoclib.switchLogMode(False)  
  
    connect()           # First you have to connect to the device  
  
    startSetting()      # Second you have to set the setting configs  
  
    startLoop()         # Last you can continue to get the data in the loop
```

## 拿取數據(3/6)

- connect()流程
  - 確認裝置是否連接, 以及顯示連接的方式
  - 重置裝置的hardware register

```
def connect():
    connect = ConnectDevice()
    connect.startUp()                # Connect to the device
    reset = ResetDevice()
    reset.startUp()                 # Reset hardware register

def startSetting():...

def startLoop():
    # R = RawDataReceiver(chirps=32)      # Receiver for getting Raw data
    # R = FeatureMapReceiver(chirps=32)   # Receiver for getting RDI PHD map
    R = GesturesReceiver()              # Receiver for getting hardware results (gestures, Axes, exponential)
    buffer = DataBuffer(100)            # Buffer for saving latest frames of data
    R.trigger()                         # Trigger receiver before getting the data
    time.sleep(0.5)
    print('# ===== Start getting gesture =====')
    while True:                        # loop for getting the data
        res = R.getResults()           # Get data from receiver
        if res is None:
            continue
        print('Gesture = {}'.format(res[1]))    # Print results
        ...
    Application for the data.
    ...
```



## 拿取數據(4/6)

- startSetting()流程
  - 輸入參數檔檔名(路徑：KKT\_Module\_Example\TempParam)
  - 根據檔案設定參數

```
def startSetting():  
    SettingConfigs.setScriptDir("K60168-Release-60000-001-v1.3.0-rc0-20210624 - RX23") # Set the setting folder name  
    ksp = KsocSettingProc() # Object for setting process to setup the Hardware AI and RF before receive data  
    ksp.startUp(SettingConfigs) # Start the setting process  
    # ksp.startSetting(SettingConfigs) # Start the setting process in sub_thread
```

## 拿取數據(5/6)

- startLoop()流程
  - 在迴圈中會不斷的拿取裝置上的資料
  - 預設先抓10個frame的資料


```
def startLoop():
    R = RawDataReceiver(chirps=32)          # Receiver for getting Raw data
    # R = FeatureMapReceiver(chirps=32)     # Receiver for getting RDI PHD map
    #R = GesturesReceiver()                # Receiver for getting hardware results (gestures, Axes, exponential)
    buffer = DataBuffer(100)               # Buffer for saving latest frames of data
    R.trigger()                            # Trigger receiver before getting the data
    time.sleep(0.5)
    print('# ===== Start getting gesture =====')
    DirPath = os.path.normpath(os.path.join(os.getcwd(), '..\\OutputFile'))
    if os.path.isdir(DirPath):
        shutil.rmtree(DirPath)
        os.mkdir(DirPath)
    else:
        os.mkdir(DirPath)

    # frameCount = input("Please input the number of frame you want to get:")
    frameCount = 10 #int(frameCount)  預設先抓10個frame，如需調整請改變此參數
    whileCount = 0
    all_res_ch1 = np.array([])
    all_res_ch2 = np.array([])
    all_fft_ch1 = np.array([])
    all_fft_ch2 = np.array([])
    while whileCount < frameCount:        # loop for getting the data
        if keyboard.is_pressed('Esc'):
            print("\nyou pressed Esc, so exiting...")
            sys.exit(0)

        res = R.getResults()               # Get data from receiver
```

## 拿取數據(6/6)

- 匯出CSV檔路徑：KKT\_Module\_Example\OutputFile
- 每次匯出會將舊檔案刪掉，如需保存請先搬移到別處
- 檔案分別為：
  - CH1.csv：CH1的RawData
  - CH1\_FFT.csv：CH1經傅立葉轉換後的資料
  - CH2.csv：CH2的RawData
  - CH2\_FFT.csv：CH2經傅立葉轉換後的資料





# KaiKuTek

## Thank You!

[www.kaikutek.com](http://www.kaikutek.com)